



Livescribe+ 用户指南

目录

产品入门	4
设置 Livescribe+	4
连接 Smartpen 至设备	4
首次配对	5
将 Smartpen 重新连接至设备	5
检查 Smartpen LED	6
检查 Smartpen 电池电量	6
管理多个 Smartpen 和设备	7
与多个设备或 Smartpen 配对	7
连接至另一设备	7
连接至另一 Smartpen	7
使用 Livescribe+ 菜单	8
访问 Livescribe+ 菜单	8
使用搜索	8
使用视图	9
使用设置	10
应用程序首选项设置	10
设置云服务	11
访问 Livescribe 支持	12
使用 Livescribe 3 Smartpen 控制面板	12
使用笔记本	14
查看笔记本	14
播放 Pencast	15
管理笔记本	16
删除笔记本中的页面	17
共享笔记本中的页面	18
使用源	19
查看源	19
使用源	19
删除片段	21
在手写笔记中添加内容	21
添加新照片	21
添加现有照片	21
添加文本	22
添加音频	22

使用 Pencast	23
创建 Pencast	23
开始录音	23
暂停 / 继续录音	24
停止录音	24
访问 Pencast	25
播放 Pencast	25
管理 Pencast	26
删除多个 Pencast	27
共享多个 Pencast	28
使用 Livescribe PDF	29
在计算机上打开 Livescribe PDF	29
在设备上打开 Livescribe PDF	29
查看和播放 Livescribe PDF	30
从其他应用程序中打开 Livescribe PDF	30
使用集合	31
将内容放到集合中	31
在 Livescribe+ 中指定标签	32
在纸质笔记本中指定标签	32
移除标记	33
查看集合	33
共享笔记	34
设置自动发送	35
关闭自动发送	36
查看发送和自动发送历史记录	36
了解文件共享格式	37
笔记的存档或备份	38
存档	38
备份	39
故障排除	40
我的 Smartpen 和设备未自动连接	40
我的新笔记浮在旧笔记的顶层	40
我无法将照片添加至源	40
我无法录制 Pencast	41
我无法从源添加提醒	41





产品入门

本用户指南旨在帮助您最有效地使用 Livescribe 3 Smartpen 和 Livescribe+ 的配套应用程序。

设置 LIVESCRIBE+

要使用 Livescribe+ 应用程序，需要运行 iOS7 或更高版本操的 Apple® 设备，如，iPhone®, iPad® 或 iPod touch®。

1. 从 App Store 下载免费的 **Livescribe+** 应用程序。
2. 若要使用 Smartpen 书写英文以外的文字，请按照以下步骤设置转录语言。
 - a. 在您的 iOS 设备上，按下**主页**并点击  to open Livescribe+。
 - b. 点击  打开 Livescribe+ 菜单。
 - c. 点击**设置**。
 - d. 点击 **应用程序首选项**。
 - e. 点击您要书写的语言。
 - f. 点击两次**后退**，然后点击**完成**。

连接 SMARTPEN 至设备

若要将手写笔记传输至 Livescribe+，需要连接 Livescribe 3 Smartpen 至商标为 Bluetooth® Smart Ready 的 iOS 设备。这些设备包括：

- iPhone 4S 或更新版本
- iPad 第 3 代或更新版本（包括任何一款 iPad Mini）
- iPod touch 第 5 代或更新版本


注意： 若设备不支持 Bluetooth Smart Ready，您仍可使用 Livescribe+ 打开并查看其他 Livescribe+ 用户发送并共享的 Livescribe Pencast。

首次配对

首次使用 Smartpen 时，需要将其与 iOS 设备进行配对。


1. 确保 iOS 设备上的蓝牙已开启。若未开启，请按下 **主页**，点击 **设置**，点击 **蓝牙**，然后将 **蓝牙** 切换为 **！**（绿色）状态。
2. 将笔尖朝下，顺时针转动 Smartpen 中间的转环以开启 Smartpen，待 LED 呈绿色闪烁，则表明已进入配对模式。

提示：若 LED 无绿色闪烁，可通过点击纸质笔记本上面的**设备配对**将 Smartpen 设置为配对模式。

3. 在您的 iOS 设备上，按下**主页**并点击  打开 Livescribe+ — 设备会自动检测 Smartpen。
4. 出现提示时选择**配对**。

Smartpen 连接成功后，LED 会变成蓝色，并且 Livescribe+ 右上角会显示  图标。该设备无需再次配对。

注意：若要将 Smartpen 与另一 iOS 设备配合使用，重复首次配对设备时的操作过程即可。



将 SMARTPEN 重新连接至设备

Smartpen 与设备配对之后，每当 Smartpen 开启时均会自动连接，并且 Livescribe+ 在该设备上会处于活动状态。

Smartpen 上的 LED 会变成蓝色，并且 Livescribe+ 应用程序的右上角会显示 Smartpen 图标。

检查 SMARTPEN LED

Smartpen LED 会传达 Smartpen 的状态。




表 1: LED 的状态

LED	描述
闪烁绿色	Smartpen 已开启，正在等待 Bluetooth® 配对。
持续绿色	Smartpen 已开启、已配对，已做好连接设备、捕捉笔记的准备。
持续蓝色	Smartpen 已开启并且已通过蓝牙连接至设备。
持续红色	设备正在录音。
闪烁 3 次黄色	剩余电量约 15%。
持续闪烁黄色	固件正在更新。
LED 关闭	Smartpen 已关闭。Smartpen 闲置四小时后会自动关闭。

提示： Livescribe 3 Smartpen 会捕捉笔记，即使在未连接设备时也不会受到影响。当 LED 显示为持续绿色时，Smartpen 会捕捉您的笔记，并在下次 Smartpen 与设备连接时将其传输至设备中。

检查 SMARTPEN 电池电量

当 Smartpen 与设备建立连接时，右上角的 Smartpen 图标会改变颜色以表明当前的电池电量。

-  = 电池电量高于 51%
-  = 电池电量低于 50%
-  = 电池电量低于 15%，请立即充电


提示： 您还可点击 Smartpen 图标打开 Livescribe 3 Smartpen 控制面板，查看当前的电池电量百分比。

管理多个 SMARTPEN 和设备

Livescribe 3 Smartpen 最多可与四台兼容设备进行配对，且可在不同设备之间轻松切换。请记住，只有一台设备可与笔保持活动连接。

与多个设备或 SMARTPEN 配对

将 Smartpen 与多个设备进行配对：

1. 在想要进行配对的设备中打开 Livescribe+。
2. 打开 Smartpen。
3. 将 Smartpen 调至配对模式，方法为点击笔记本封面内页上的**设备配对**图标。
4. 点击  打开 Livescribe 菜单。
5. 在**设置**下，点击**连接至 Smartpen**。
6. 当 Livescribe+ 找到 Smartpen 并询问您是否想要与其配对时，请点击**配对**。



提示：若点击**连接至 Smartpen**时无回应，请确保设备的 Bluetooth® 已开启：按下**主页**，点击**设置**，点击**蓝牙**，然后将**蓝牙**切换为 I（绿色）状态。

与设备完成配对之后，Smartpen 上的所有墨迹均会传输至新配对的设备中。

连接至另一设备

若有多台完成配对的设备，Smartpen 会自动连接至首先找到并且运行 Livescribe+ 的设备。

要连接至另一设备：

1. 在已连接设备上退出 Livescribe+。
2. 在想要进行连接的设备中打开 Livescribe+。

连接至另一 SMARTPEN

若有多个 Smartpen 与设备配对，该设备会连接至首个检测到的 Smartpen。设备一次只可连接至单个 Smartpen。

要连接至另一 Smartpen：

1. 关闭当前设备已连接的 Smartpen。
2. 开启想要连接且已配对的 Smartpen。


提示：要跟踪多个 Smartpen，请给每个 Smartpen 取名。Smartpen 连接至 Livescribe+ 之后，点击 **Smartpen** 图标打开 Smartpen 控制面板，点击**名称**，使用屏显键盘输入新名称并单击**完成**关闭键盘，点击**后退**，然后点击**完成**。


使用 LIVESCRIBE+ 菜单

Livescribe+ 菜单是在各种视图中访问内容的最快捷方式。

访问 LIVESCRIBE+ 菜单

要访问菜单，请执行以下任一操作：


- 点击 。
- 将两根手指从左向右滑动。

提示：若您看不到  图标，请点击后退直至图标出现。

使用搜索

搜索用于在 Livescribe+ 内容中查找一个字或句子。Livescribe+ 可搜索您的所有内容，包括处于活动状态的、存档的文本（手写的和输入的均可）。

1. 点击位于菜单顶部的**搜索**框。
2. 键入想要查找的字或句子。Livescribe+ 会显示包含搜索的字或句子的所有片段。
3. 点击您需要的片段。
4. 点击您要显示其内容的视图：**页面**、**源**或**Pencast**。



使用视图

Livescribe+ 提供多种显示方式的选项，分类、管理、访问和使用内容等。这些选项均位于 Livescribe+ 菜单中，被统称为视图。表 2 为每个视图的概述。

表 2: 查看

菜单项	描述
笔记本	<p>显示笔记本和笔记的数字表示、相关页面中的图画。</p> <p>在菜单的笔记本标题下面，可看到您最近使用过的五个笔记本的列表，按最近的时间从最顶部向下排列。</p> <p>要了解有关笔记本的更多信息，请参见 使用笔记本。</p>
源	<p>在小段中显示的笔记，被称为片段。片段会根据视图底部的最近的内容，按时间排序。在“源”视图中，可与片段进行互动并将其发送至其他应用程序中，如，“提醒”和“联系人”。</p> <p>若有多个已与设备配对的 Smartpen，每个 Smartpen 均会有单独的源。</p> <p>要了解有关源的更多信息，请参见 使用源。</p>
Pencast	<p>显示所有 Pencast 中的网格视图。Pencast 是互动笔记，包含录制的音频和录音时书写的任何笔记。</p> <p>要了解有关 Pencast 的更多信息，请参见 使用 Pencast。</p>
集合	<p>显示为其指定以下任一标记的片段的组：收藏夹，已标记或已加标签。可将这些标签添加至“源”视图中的笔记或来源于纸质笔记本的笔记。这些片段的组被称为集合。</p> <p>要了解有关集合的更多信息，请参见 使用集合。</p>
Livescribe PDF	<p>显示与您共享过的、已选择在 Livescribe 中打开的 Pencast。Pencast 采用被称为 Livescribe PDF 的文件进行共享。例如，若同事通过邮件与您共享，并且您选择在 Livescribe+ 中打开 Pencast，该 Pencast 会显示在 Livescribe PDF 的标题下面。可使用 Livescribe PDF 视图查看、播放、共享您的 Livescribe PDF 文件。</p> <p>要了解更多关于 Livescribe PDF 的信息，请参见 使用 Livescribe PDF。</p>

使用设置

可设置 Livescribe 和 Livescribe 3 的首选项。

应用程序首选项设置

使用这些设置选择特定于 Livescribe+ 的首选项：

表 3: 应用程序首选项

首选项	描述
转录语言	设置用于转录手写笔记至可编辑文本的语言。英语是默认语言。若要选择另一语言，点击当前语言设置，点击想要使用的语言，然后等待下载语言。
“提醒”列表	设置发送至“提醒”应用程序的笔记的默认目的地（提醒列表）。要使用现有列表，从选项列表中选择即可。要使用新列表，在“提醒”应用程序中创建列表，然后从 Livescribe+ 显示的列表中进行选择。
录音质量	设置录音解析度。录音的质量越高，生成的 Pencode 文件所占容量越大。默认设置为中等质量。中等质量的为时一个小时的 Pencode 约占用 15 MB；文件大小会根据音频的内容有所不同。
包含来自其他应用程序的 Smartpen 内容	设置是否将内容（在其他应用程序中用 Smartpen 创建的）传输至 Livescribe+。默认设置为“否”（不传输）。

设置云服务

使用这些设置为云服务目的地进行配置，使其适用于 Livescribe 3。可配置以下服务和设置：

表 4: 云服务

服务	选项	描述
 Evernote	登录	用于在 Livescribe+ 登录和发送笔记至现有 Evernote 帐户。
	“发送”选项	设置 Livescribe+ 是否以图像文件 (PNG) 或 PDF 文件格式发送每个页面或片段至 Evernote。Pencast 会始终以 Livescribe PDF 格式发送至 Evernote。
	历史记录	<p>自动发送 . 显示设置为 “自动发送” 的笔记本、最后同步日期和当前同步状态：</p> <p> = 最新内容</p> <p> = 正在等待同步的内容</p> <p>要在 “自动发送” 的开启和关闭状态之间切换，请点击笔记本。</p> <p>已发送项目 . 显示所有从 Livescribe+ 手动发送至 Evernote 账户的项目的状态。</p> <p> = 在所显示的日期和时间发送成功的项目。要查看已成功发送至 Evernote 的项目，请点击该项目。</p> <p> = 发送未成功。要重新发送该项目请点击该项目。</p> <p>要清除历史记录列表，在该表格上从左至右滑动或在右上角点击 编辑 即可。</p>
 OneNote	登录	用于登录、从 Livescribe+ 发送笔记至现有 Evernote 帐户。
	“发送”选项	设置 Livescribe+ 是否以图像文件 (PNG) 格式发送每个页面或片段至 Onenote；是否以单独的 PDF 文件发送一组页面或片段。
	历史记录	<p>显示 Livescribe+ 发送至 Onenote 账户的所有项目。</p> <p> = 在所显示的日期和时间发送成功的项目。要查看已成功发送至 Onenote 的项目，请点击该项目。</p> <p> = 发送未成功。要重新发送该项目请点击该项目。</p> <p>要清除历史记录列表，在该表格上从左至右滑动或在右上角点击 编辑 即可。</p>

访问 LIVESCRIBE 支持

Livescribe+ 提供查找额外信息的多种方法：

- 点击 **Livescribe 支持** 访问 Livescribe 网站，在该网站中可找到常见问题的答案、实用贴士和技巧、更深入的知识库文章。
- 点击 **客户支持聊天** 并输入您的姓名、邮箱地址和问题。下一步，点击 **开始聊天** 来开始与 Livescribe 客户进行聊天。

注意： “客户支持聊天”团队的工作时间是从周日上午 9 点到周五下午 7 点（太平洋标准时间）。

- 点击 **显示教程** 访问 Livescribe 教程。

使用 LIVESCRIBE 3 SMARTPEN 控制面板

当 Smartpen 已开启并连接至 Livescribe+ 后，可通过以下任一操作访问 Livescribe 3 Smartpen 控制面板。

- 点击 Livescribe+ 菜单上的 **设置** 标题下面的 Smartpen 名称。
- 点击位于右上角的 。

控制面板会显示以下有关 Smartpen 的详细内容：

表 5: Livescribe 3 Smartpen 控制面板

详细条目：	描述
忘记此设备	<p>移除 Smartpen 与设备之间的连接。Livescribe+ 会存储使用 Smartpen 创建的内容。下面是一些您可能会使用该选项的情境示例：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 您购买了新设备并打算停止使用旧设备。 • 您的 Smartpen 已与四台设备配对，您需要取消一个设备的配对，这样才可以添加另一设备。 • 您将设备的所有权传输给了其他人。
名称	显示 Smartpen 的当前名称。要重命名 Smartpen，点击 名称 并输入便于识别的名称。
序列号	显示 Smartpen 的唯一序列号。
版本	显示 Smartpen 的设备型号信息。
电池	显示 Smartpen 剩余电池电量百分比。
固件版本	显示安装在 Smartpen 上的固件版本。

表 5: Livescribe 3 Smartpen 控制面板 （续）

详细条目：	描述
检查更新	检查可用固件更新的 Livescribe_服务器。“固件更新”面板显示下载在设备中的固件版本和安装在 Smartpen 上的固件版本。若更新可用，请按步骤下载并安装固件至 Smartpen。 提示： 若在下载固件时设备进入“自动锁定”状态，需要重新开始。要避免这种干扰，需临时关闭“自动锁定”，直至固件更新结束为止。
声音	用于设定 Smartpen 的静音和非静音状态。
已配对的设备	列出 Smartpen 已配对的设备。
搜索我的笔	帮助您定位已开机的 Smartpen，方法为使其发出喳喳声响和闪烁 LED。
Livescribe 支持	提供 Livescribe 网站的直接链接，在该网站中可找到常见问题的答案、实用贴士和技巧、更深入的知识库文章。

使用笔记本

您可以使用 Livescribe+ 查看和管理使用 Livescribe 3 Smartpen 书写的任何 Livescribe 笔记本。

查看笔记本


Livescribe+ 菜单列出了 5 个最近使用的笔记本。若要查看和浏览笔记本，请执行以下任一操作：

- 若要查看所有笔记本的缩略图，请点击 Livescribe+ 菜单上的**笔记本**标题。
- 若要查看特定笔记本的缩略图，请点击笔记本封面的缩略图，或在 Livescribe+ 菜单上点击笔记本的名称。
- 若要打开特定页面的笔记本，请向左或向右滑动缩略图以找到要查看的页面，然后点击该页面的缩略图。您可以在查看所有笔记本或特定笔记本的缩略图时执行此操作。
- 若要在已打开笔记本中的页面之间移动，请向上滑动以移至下一页或向下滑动移至上一页。
- 若要跳至 Livescribe+ 中的特定页面，请在 Smartpen 打开的情况下点击纸质笔记本中的该页面。
- 若要将该笔记本从页面视图缩放至缩略图，请同时按住页面右上角和左下角并向中心滑动。
- 若要显示已打开页面上笔记的其他视图，请在屏幕顶部点击要查看的视图：**源**或 **Pencast**。




播放 PENCAS

请注意，录音期间所书写的内容将在页面上显示为绿色墨迹笔画，您可以在 Pencil 视图中播放这些录音。

1. 点击包含绿色笔画的页面。
2. 点击绿色墨迹笔画以转至 Pencil 视图。
3. 点击屏幕底部的 。

提示：若要跳至录音中的特定片段，请点击与该片段相关的绿色墨迹笔画。



管理笔记本

笔记本菜单帮助您管理笔记本。

- 1. 点击并按住想要管理的笔记本的封面以打开笔记本菜单。
- 2. 点击以下任一选项：






表 6：笔记本菜单


选项	描述
重命名	可让您更改笔记本的名称。新的名称会显示在共享目的地和整个 Livescribe+ 中。
存档	<p>可让您使用类型与现有笔记本完全相同的新笔记本。存档笔记本不会更改在 Livescribe+ 中该笔记本的查看或访问方式。存档笔记本与活动笔记本的操作完全相同，但会在笔记本封面上显示一个存档图标。</p> <p>若要了解有关存档的更多信息，请参见 存档。</p> 
删除	可让您将笔记本从 Livescribe+ 中永久删除。请确保您想要删除整个笔记本；删除操作无法撤销。在 Livescribe+ 中删除笔记本并不会在发送该内容的共享目的地中删除该笔记本。
共享	<p>打开 “共享（笔记本）” 面板，在此您可以选择对整个笔记本（除任何音频内容外）执行 “邮件”、“打印”、“发送” 或 “自动发送” 等操作。若要共享包含音频的内容，必须在 Pencast 视图中共享该内容，请参见 使用 Pencast。</p> <p>您还可以点击打开方式在设备上支持的应用程序中打开笔记本。</p> <p>若要进一步了解这些共享选项，请参见 共享笔记。若要了解如何共享选定的页面，请参见 共享笔记本中的页面。</p>

删除笔记本中的页面

除了删除整个笔记本，您还可以选择笔记本中的一页或多个页面，并删除这些页面。

提示： 删除操作无法撤销。


1. 在笔记本的缩略视图中，点击右上角的**选择**。
2. 点击想要删除的页面。选定页面的周围会显示橙色边框，并且屏幕的底部会出现橙色栏。
3. 点击 。
4. 点击**删除**以确认删除所选页面。
5. 点击右上角的**完成**。




共享笔记本中的页面

除了共享整个笔记本，您还可以选择笔记本中的一页或多个页面，并共享这些页面。

提示： 从“页面”视图中共享内容时，音频内容不会包含其中。若要在共享选定页面时包含音频，请从 Pencast 视图中共享页面。有关详细信息，请参见 [管理 Pencast](#)。

1. 在笔记本的缩略视图中，点击右上角的**选择**。
2. 点击想要共享的页面。选定页面的周围会显示橙色边框，并且屏幕的底部会出现橙色栏。
3. 点击左下角的 。
4. 点击要用来共享选定页面的选项。若要进一步了解这些共享选项，请参见 [共享笔记](#)。
5. 点击右上角的**完成**。



使用源

在源视图中，笔记会根据手写笔记的格式、间隔和年代自动划分为多个片段。您可对这些片段进行操作，也可将其发送至其他应用程序。

查看源

- 若要查看源，在 Livescribe+ 菜单上的源标题下点击 Smartpen 的名称。

提示：若您有多个 Livescribe 3 Smartpen，则每个 Smartpen 都会拥有单独的源。

- 若想查看最近的片段（会显示在源视图的底部），请双击蓝色栏。

使用源

打开源之后，可对一个片段或一组片段进行操作。选择一个片段，然后单击。选择一组片段：

- 在右上角点击**选择**。
- 点击您想纳入该组的每个片段旁边的圆圈。在选定的片段旁边会出现对勾标记。
- 执行选定片段的表 7 中描述的任何操作。
- 在右上角点击**完成**。

提示：还可通过点住选定片段访问大多数片段的操作。





表 7: 片段操作

操作	描述
转录	<p>将选定的片段从左至右滑动，则可将手写笔记转录为输入的文本。如果需要，稍后还可编辑脚本。</p> <p>片段正确转录之后，设备可决定是否包含日期、电话号码、URL 和地址，便于您操作手写笔记。</p>
显示	<p>若想在其他文本中显示选定的片段，点击位于屏幕顶部的视图的名称：页面或者片段。</p>
复制	<p>在屏幕底部点击 , 然后点击复制。现在可将内容从剪贴板复制到设备中的另一应用程序中。手写笔记在其他应用程序中显示为图像，已转录的笔记会显示为可编辑文本。</p>
删除	<p>在右下角点击  或在屏幕底部点击 , 然后点击删除。删除动作会从所有的 Livescribe+ 视图中移除选定片段。您无法撤销删除。</p>
编辑	<p>在屏幕底部点击 , 然后点击编辑。现在可使用屏显键盘编辑已转录的文本。一次只可编辑一个片段。</p>
指定标签	<p>在屏幕底部点击 , 然后点击指定标签。点击收藏夹、已标记或已加标签来将选定的片段指定给该集合。您可为选定的片段指定多个标签。使用集合视图查看集合。</p>
创建提醒	<p>在屏幕底部点击 , 然后点击创建提醒以发送选定的片段至“提醒”应用程序。在“提醒”应用程序中，手写笔记和已转录的笔记均显示为输入的文本。</p>
在“提醒”中打开	<p>在屏幕底部点击 , 然后点击在“提醒”中打开以打开“提醒”应用程序中的已选定片段，这样就可以在“提醒”应用程序中查看和编辑选定片段。</p>
共享	<p>在屏幕底部点击 , 然后点击共享以打开共享（片段）面板，在该面板中可选择发送邮件、消息或选定的片段（音频内容除外）。若想共享包含音频的内容，必须从 Pencast 视图中共享，请参见使用 Pencast。</p> <p>您还可通过点击打开方式来打开设备所支持的应用程序中的片段。</p> <p>要了解有关共享选项的更多信息，请参见共享笔记。</p>
合并	<p>在屏幕底部点击 , 然后点击合并来结合选定的片段。若要访问“合并”操作，则必须已具备多个选定的片段。完成合并之后无法拆分片段。</p>

删除片段

可选择一个或多个片段进行删除。

Note: 删除操作无法撤销。


1. 选择想要删除的片段。
2. 点击 .
3. 点击**删除**以确定删除选定的片段。
4. 在右上角点击**完成**。

在手写笔记中添加内容

打开源之后，可通过添加照片或文本来丰富您的手写笔记。添加的每个项目都会显示为新的片段。


添加新照片

使用设备中的内置摄像头拍照并添加至源。

1. 点击 .
2. 拍摄照片，然后点击**用户照片**。数秒之后，照片会作为新的片段显示在您的源中。
3. 在照片后面添加文本：
 - a. 从左至右滑动照片。照片会翻页并显示背面。
 - b. 可使用屏显键盘输入文本。
 - c. 点击**完成**。
 - d. 从左至右，将照片向后翻至图像区域。


添加现有照片

可将相机相册或照片流中的照片放入您的源中。

1. 点击 .
2. 点击**添加照片**。
3. 点击照片的位置：**相机相册**或**照片流**。
4. 点击照片。



添加文本


现在可使用屏显键盘在源中创建新片段。

1. 点击 。
2. 点击**添加文本**。
3. 可使用屏显键盘输入文本。
4. 点击**完成**。

添加音频

可在查看源的同时，创建录音。该录音会以 Pencilcast 格式储存，录音开始的日期和时间也会一同记录在案。

1. 点击 。录音栏会出现在屏幕的顶部并立即开始录制。
2. 若要停止录音，点击 。
3. 若要收听录音，请参见[播放 Pencilcast](#)。



使用 PENCAST



Pencast 是互动式笔记，结合了手写笔记以及在使用 Smartpen 书写时录制的音频。在录制 Pencast 时，使用 Smartpen 书写的每个笔画都将与此时录制的音频相链接。录音时书写的所有页面都将包含在单个集成的 Pencast 中。

创建 PENCAST

Pencast 音频会被采集并存储到设备上（而不是 Smartpen 上），因此您同时需要 Smartpen 和设备来录制 Pencast。


开始录音

若要开始录音，请执行以下操作之一：

- 点击 Livescribe+ 屏幕右下角的 。
此选项在大部分视图中都可用。
- 请确保 Smartpen 已打开并连接至要录制 Pencast 的设备，然后使用 Smartpen 点击纸质笔记本底部的  图标。

提示： 如果 Livescribe+ 正在后台运行，系统会提示您点击以开始录音。



Livescribe+ 屏幕的顶部会出现录音栏，Smartpen 上的 LED 将由蓝色变为红色。此时设备上已经在录音了。您书写的任何内容都将与书写时录制的音频相链接。



暂停 / 继续录音



暂停录音时，已书写的任何内容都仍将包含在 Pencil 内，但将以黑色墨迹显示，且不会链接至录音。继续录音后，任何书写和录音的内容都将作为原始 Pencil 的一部分。

若要暂停录音，请执行以下操作之一：

- 点击 Livescribe+ 屏幕顶部录音栏上的 。
- 使用 Smartpen 点击纸质笔记本底部的  图标。

提示： 您可以轻松获知录音已暂停，因为 Smartpen 上的 LED 由红色变为蓝色，并且控制栏上的持续时间指示器将开始闪烁。




若要继续已暂停的录音，请执行以下操作之一：

- 点击 Livescribe+ 屏幕顶部录音栏上的 。
- 使用 Smartpen 点击纸质笔记本底部的  图标。

提示： 如果 Pencil 录音被电话或 Face Time 呼叫打断，录音将被保留。如果您接电话，录音将自动暂停。通话结束后，在设备屏幕顶部选择 **点击以恢复 Pencil 录音**，或使用上述任一其他方法。如果启用了自动锁定和密码锁定且此时正在录制 Pencil，录音则会继续进行。

停止录音

若要停止录音，请执行以下操作之一（无论以何种方式开始录音）：

- 点击设备上 Livescribe+ 右下角的 。
- 点击设备上 Livescribe+ 顶部录音栏上的 。
- 使用 Smartpen 点击纸质笔记本底部的  图标。


访问 PENCAST


Livescribe+ 菜单列出了最近录制的 5 个 Pencilcast，有多种方法可以方便地从 Livescribe+ 和纸质笔记本访问所有 Pencilcast。若要访问 Pencilcast，请执行以下任一操作：

- 若要查看所有 Pencilcast 的缩略图，请点击 Livescribe+ 菜单上的 **Pencilcast** 标题。
- 若要查看特定的 Pencilcast，请点击 Pencilcast 的缩略图，或点击 Livescribe+ 菜单上 **Pencilcast** 标题中的 Pencilcast 名称。
- 若要从页面视图访问 Pencilcast，请点击绿色墨迹笔画或点击屏幕顶部的 **Pencilcast**。
- 若要从源视图访问 Pencilcast，请点击包含绿色墨迹的片段，然后点击屏幕顶部的 **Pencilcast**。
- 若要从纸质笔记本访问 Pencilcast，请打开 Smartpen 并确保其已连接至录制 Pencilcast 的设备。使用 Smartpen 点击纸质页面上与 Pencilcast 关联的笔记。Livescribe+ 会以页面视图打开该页面。现在就可以点击绿色墨迹笔画或点击屏幕顶部的 **Pencilcast**。

播放 PENCILCAST

在 Livescribe+ 中查看 Pencilcast 时，录制音频时所写的墨迹笔画将显示为绿色墨迹。书写但未录制音频的内容将在 Livescribe+ 中显示为黑色墨迹，包括录音暂停时所书写的任何笔画。

1. 使用 [访问 Pencilcast](#) 所述的任一方法在 Pencilcast 视图中打开 Pencilcast。
2. 点击绿色墨迹以聆听书写笔记时所录制的音频。
3. 若要浏览 Pencilcast，请执行以下任一操作：
 - 若要跳至 Pencilcast 的其他片段，请点击与该片段关联的绿色墨迹。
 - 若要暂停播放，请点击 .
 - 若要滚动浏览音频，请使用屏幕底部的播放控制。
 - 若要在多页 Pencilcast 的页面之间移动，请从右向左滑动以移动至下一页，或从左向右滑动以移动至上一页。
 - 若要查看多页 Pencilcast 的缩略图，请同时按住页面右上角和左下角并向中心滑动。



管理 PENCAS

Pencast 菜单帮助您管理 Pencast。

- 1. 点击 Livescribe+ 菜单上的 **Pencast** 标题。
- 2. 点击并按住想要管理的 Pencast 的缩略图，直到 Pencast 菜单打开为止。



- 3. 点击以下任一选项：


表 8: Pencast 菜单


选项	描述
重命名	可让您更改 Pencast 的名称。新的名称会显示在共享目的地和整个 Livescribe+ 中。如果某个文档在改名前已发送至共享目的地，则该文档在共享目的地中仍保留之前的名称。
删除	可让您将 Pencast 从 Livescribe+ 中永久删除。请确保您想要删除整个 Pencast ；删除操作无法撤销删除 Livescribe+ 中的 Pencast 不会删除包含 Pencast 的笔记本页面，并且不会从发送该内容的共享目的地（例如 Evernote 或 OneNote）中将其删除。
共享	打开 “共享 (Pencast)” 面板，在此您可以选择将整个 Pencast 作为包含音频的 Livescribe PDF 执行 “邮件 ”、“打印 ”或 “发送 ”等操作。您还可以点击 打开方式 在设备上支持的应用程序中打开 Pencast。 若要进一步了解这些共享选项，请参见 共享笔记 。若要了解如何一次共享多个 Pencast，请参见 共享多个 Pencast 。

删除多个 PENCAS

除了删除单个 Pencil 外，您可以选择一组 Pencil 并同时将其删除。


提示： 删除操作无法撤销。

1. 点击 Livescribe+ 菜单上的 **Pencil** 标题。
2. 点击右上角的**选择**。
3. 点击每个要删除的 Pencil。选定 Pencil 的周围会显示橙色边框，并且屏幕的底部会出现橙色栏。
4. 点击 。
5. 点击**删除**以确认删除所选 Pencil。




共享多个 PENCAS

除了共享单个 Pencast，您还可以共享一组 Pencast。每个 Pencast 都将共享为单个 Livescribe PDF。

1. 点击 Livescribe+ 菜单上的 Pencast 标题。
2. 点击右上角的**选择**。
3. 点击每个要共享的 Pencast。选定 Pencast 的周围会显示橙色边框，并且屏幕的底部会出现橙色栏。
4. 点击左下角的 。
5. 点击要用来共享选定页面的选项。若要进一步了解这些共享选项，请参见 [共享笔记](#)。
6. 点击右上角的**完成**。

提示： 请记住 Pencast 可以是大型文件，具体取决于所包含的音频。一次发送大量 Pencast 可能会使用较多带宽或使用大部分云服务的上传限额。



使用 LIVESCRIBE PDF

Livescribe PDF 是一种标准 PDF 文件，其内容包含 Pencast 中的音频资料和笔记中各个页面的图像。Livescribe PDF 还包含所谓的 **InkML**，它是无形的，但可传达关于笔画的实用信息。

Livescribe PDF 视图会显示和您共享过的、在 Livescribe+ 中打开过的 Pencast。您还可以采用共享自己创建的 Pencast 时使用的方法，共享这些 PDF。从 Livescribe+ 发送 Pencast 时，该 Pencast 会被格式化为 Livescribe PDF 文档。

Livescribe+ 提供多种共享 Livescribe PDF 的方法，使您可在 Windows 和 Mac 计算机中轻松地打开并播放 Pencast。因为录音文件附加至 Livescribe PDF，所以您可方便地访问 Pencast 中的图像和音频。

在计算机上打开 LIVESCRIBE PDF

可在任何标准 PDF 查看器上查看 Livescribe PDF。若想从 Livescribe PDF 播放 Pencast，但却没有 iOS 设备时，可通过网页浏览器和基于 Web 的 Livescribe Player 在计算机上查看 Livescribe PDF。


1. 下载 Pencast 至计算机中的某个位置，您可随意拖动和拖放文件至您的 Web 浏览器。
2. 将网页浏览指向 www.livescribe.com/player。
3. 将下载的 Pencast 拖动至该浏览器，或通过浏览器窗口中单击**选择文件**以导航至所在文件夹并打开该 Pencast。
4. 按照屏幕上的指示下载和播放 PDF。

在设备上打开 LIVESCRIBE PDF

若另一 Livescribe+ 用户与您共享 Pencast，可在您的设备上使用 Livescribe+ 打开那个 Pencast。

提示： Livescribe+ 仅用于打开含有 Pencast（Smartpen 笔画和录音）的 Livescribe PDF 文档。若您收到未含 Pencast 的 Livescribe PDF，则可在任何标准 PDF 查看器中打开该文档。

查看和播放 LIVESCRIBE PDF

1. 点击 .
2. 请执行以下任一操作：
 - 在 **Livescribe PDF** 标题下点击您要查看的 PDF。
 - 点击 **Livescribe PDF** 标题来显示所有 Livescribe PDF 的缩略图，然后点击缩略图打开 PDF。
3. 播放您要使用的任何其他 Pencilcast 中的 PDF。有关详细信息，请参见 [播放 Pencilcast](#)。

从其他应用程序中打开 LIVESCRIBE PDF

1. 在 Livescribe PDF 作为附件打开或播放的应用程序中，点击 PDF。该 PDF 会在 Livescribe+ 中自动打开。
2. 播放您要使用的任何其他 Pencilcast 中的 PDF。有关详细信息，请参见 [播放 Pencilcast](#)。

使用集合


集合就是已标记片段的组，您可在页面和笔记本之外按组整理和查看片段。集合是对重要内容进行跟踪、快速找到已标记片段的便捷方法。

Livescribe+ 提供三种集合类型：收藏夹、已标记、已加标签。


将内容放到集合中


若想将内容放到集合中，您需要为一个或多个片段指定标签。这些标签可以在 Livescribe+ 或纸质笔记本中指定。若想将内容放到多个集合中，可对同一片段或同一组片段指定多个标签。

指定标签后，片段的左上角会出现一个三角形，让您一目了然地看出哪些片段添加了标签。



在 LIVESCRIBE+ 中指定标签

1. 在 Livescribe+ 菜单的源标题下点击 Smartpen 的名称。
2. 在右上角点击**选择**。
3. 点击您想纳入到集合中的每个片段旁边的圆圈。在选定的片段旁边会出现对勾标记。
4. 在屏幕底部点击 , 然后点击**指定标签**。
5. 点击**收藏夹**, **已标记**, 或**已加标签**来指定收集的已选定片段。
6. 点击 “已指定标签” 面板以外区域关闭该面板。



在纸质笔记本中指定标签

若想为纸质笔记本中的内容添加标签，必须在写完内容后马上为其指定标签。在纸质笔记本中，点击您想要指定的标签的图标。




移除标记

若不再希望在集合中包含某个片段，移除已为其指定的标签即可。若移除指定给该片段的所有标签，则片段左上角将不再显示三角形。

1. 在 Livescribe+ 菜单上的**源**标题下点击 Smartpen 的名称。
2. 点住想要移除其标签的片段。
3. 点击**指定标签**。
4. 点击**收藏夹**，**已标记**，或**已加标签**来移已选定片段的标签。这时标签上的对勾标记会消失。
5. 点击 “ 已指定标签 ” 面板以外区域关闭该面板。

查看集合

为片段指定标签后，可以查看已为其指定特定标签的所有片段。

1. 点击 。
2. 在**收集**标题下点击您要查看的收集。**收藏夹**，**已标记**或**已加标签**。
3. 与片段互动。有关详细信息，请参见 [使用源](#)。

共享笔记

Livescribe+ 提供多种方式让您与他人共享笔记以及现有的云服务帐户。表 9 描述了不同选项以及 Livescribe+ 视图，您可以从中访问这些选项。在使用这些共享选项前，请注意下述事项：

- 将录音质量设置为“中”，1 小时的 Pencast 通常需要大约 15 MB 的存储空间。
- 许多云服务（例如 Evernote）设有文件大小限制或每月上传容量限制。鉴于 Pencast 包含大型音频文件，如果您定期共享 Pencast，就可能会超出文件大小限制或上传限制。如果发生这种情况，文件将不会发送，您会在发送历史记录中看到一条通知（请参见 [查看发送和自动发送历史记录](#)）。
- 在大多数情况下，从 Livescribe+ 共享笔记会使用无线连接。为避免运营商收取大量蜂窝数据费用，您可以关闭 Livescribe+ 使用蜂窝数据：按下**主页**，点击**设置**，然后点击**蜂窝数据**。在**蜂窝数据使用对象**下，将 Livescribe+ 切换到 ☐ 位置。

表 9：共享选项

选项	描述	适用对象
邮件	<p>打开设备上的“邮件”应用程序并插入选定的内容。转录文本将附加为可编辑文本、手写笔记将附加为图像并且 Pencast 将附加为 Livescribe PDF。</p> <p>输入收件人的电子邮件地址，输入邮件正文中要显示的文本，然后点击发送。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 笔记本 • 源 • Pencast • 集合 • Livescribe PDF
消息	<p>打开设备上的“短信息”应用程序并将选定的内容附加为图像。</p> <p>输入收件人的电话号码，输入消息正文中要显示的文本，然后点击发送。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 源 • 集合
打印	<p>打开“打印机选项”面板，在此您可以使用设备的 AirPrint 功能来打印选定内容。</p> <p>点击选择打印机，选择设备连接的打印机，（如果适用）点击范围并选择页面范围，如果想要打印多份副本，请点击 +，然后点击打印。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 笔记本 • Pencast • Livescribe PDF
发送	<p>打开“发送”面板，在此您可以选择接收选定内容的云服务。云服务可让您在互联网上存储并访问内容。云服务的示例为 Evernote 和 OneNote。</p> <p>点击云服务目的地，如果系统出现提示，请登录到您的帐户。选择帐户内接收选定内容的笔记本或空间，然后点击完成。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 笔记本 • 源 • Pencast • 集合 • Livescribe PDF

表 9：共享选项 （续）

选项	描述	适用对象
自动发送	<p>从选定的笔记本将所有笔记自动发送至选定的云服务帐户，包括对现有页面作出的编辑以及添加至 Livescribe+ 中笔记本的新页面。</p> <p>自动发送只将手写笔记页面发送至选定的云服务帐户。您无法使用自动发送功能将 Pencast 发送至云服务帐户。若要将 Pencast 发送至云服务帐户，请使用手动发送选项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 笔记本
打开方式	<p>打开一个面板，在此您可以选择在设备的其他应用程序中打开内容。该面板显示了安装在设备上并且支持内容默认文件格式的应用程序。您还可以使用此选项将内容复制到剪贴板或发送至打印机。</p> <p>点击目标应用程序，或点击复制或打印，然后按照屏幕提示进行操作。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 笔记本 • 源 • Pencast • 集合 • Livescribe PDF

设置自动发送

自动发送是一个非常实用的获取所需内容的方法，只需将笔记本设置为自动发送至现有的云服务帐户即可。通过将手写笔记自动发送至帐户，您就可以轻松地在台式机或笔记本电脑上使用这些内容了。这同样是备份内容和共享内容的一种简单方法。

提示： 如果与 Smartpen 配合使用的设备不止一台，请仅在一台设备上设置自动发送。例如，如果将日记本 2 从 iPad® 自动发送至 Evernote 帐户的同时，请勿从 iPhone® 将日记本 2 自动发送至 Evernote，否则将创建内容完全相同的 Evernote 笔记本。为避免此类重复，每个笔记本只对应一个设备使用自动发送。

若要对笔记本设置自动发送，请执行以下操作：

1. 在 Livescribe+ 中，点击并按住笔记本封面，直到上下文菜单出现为止。
2. 点击**共享**。
3. 点击**自动发送**。
4. 点击云服务目的地。
5. 如果系统出现提示，请登录帐户并授予其访问权限，点击**完成**，然后再次点击云服务选定内容。


关闭自动发送

1. 在 Livescribe+ 中，点击并按住笔记本封面，直到上下文菜单出现为止。
2. 点击 **共享**。
3. 点击 **自动发送**。
4. 点击想要关闭的服务名称。

提示： 如果再次为同一笔记本和服务设置自动发送功能，将重新发送所有相同内容至帐户中新的笔记本或空间。

查看发送和自动发送历史记录

如果使用 “发送” 或 “自动发送” 选项将内容发送至云服务，则可以查看事务处理的历史记录。





1. 点击 。
2. 点击 **设置**。
3. 点击 **云服务**。
4. 点击云服务的名称，如果系统出现提示，请登录。
5. 点击 **已发送项目** 以查看发送至该服务的项目列表。
6. 若要查看已成功发送的某个项目，请单击该项目。

了解文件共享格式

共享内容的格式取决于共享该内容时的视图、使用的共享方式以及共享的目的地。

表 10 列出了默认文件格式（取决于内容的原始位置和目的地）。

表 10：默认共享格式

文档类型	邮件、消息、打 开方式  共享菜单	云服务		邮件、消息、打 开方式  操作菜单
		 Evernote	 OneNote	
手写或 混合片段	PDF	JPG		
转录片段		可编辑文本		
笔记本		每页 1 张 PNG		
页面				
Pencast	PDF（含音频附件）			
Livescribe PDF				

提示： 对于云服务，您可以更改使用自动发送和手动发送所发送的页面和片段的默认文件格式。您可以将所有选定的页面和片段放到单个 PDF 文件中发送，无需发送每页单独的 PNG 文件。

- 若要在其他设备或计算机上播放包含音频附件的 PDF，请参见 [使用 Livescribe PDF](#)。
- 若要在其他设备或计算机上查看可编辑文本、PND 或 JPG 文件，请将该文件下载到设备或计算机，并用支持该文件格式的应用程序将其打开。

提示： PNG 和 JPG 文件均为图像文件。

笔记的存档或备份

存档

存档是 Livescribe+ 中管理笔记本的重要方法。您需要将当前的笔记本存档，才能使用名称和样式相同的其他笔记本。

- 存档不会改变 Livescribe+ 中笔记本的查看或访问方式。
- 在 Livescribe+ 中，存档笔记本和活动笔记本的操作方法相同。
- 如果同时使用名称、样式和编号完全相同的两个笔记本，会导致墨迹堆叠。

进行笔记本存档时，请执行以下步骤：

1. 请确保 Smartpen 已经开启并且已连接至设备。

2. 请执行以下任一操作：

- 在 Livescribe+ 中点住笔记本封面，然后点击**存档**。
- 当您使用纸质笔记本末尾附近的页面时，点击出现在笔记本视图中的**立即存档**页面。
- 在与刚用完的笔记本类型完全相同的崭新笔记本上，点击用于密封笔记本页面的状态标签。

提示： 如果与 Smartpen 配合使用的设备不止一台，则必须在所有设备上对该笔记本进行存档。

笔记本存档后，您会发现 Livescribe+ 有如下变化：

- 笔记本封面图标变成了半透明状态。
- 笔记本封面上显示有存档图标。
- 您可以像存档前一样访问所有的笔记和 Pencast。

备份

Smartpen 中的所有内容会发送至 Livescribe+。您在设备上录制的 Pencast 均存储在设备中（而不是 Smartpen 中）。内容备份采用正常的应用程序数据个人备份步骤进行。

表 11：备份选项示例

选项	描述
iTunes	将设备与 iTunes 连接进行备份。
发送	选择共享面板上的 发送 以手动发送包括 Pencast 在内的所有内容至您选择的目的地。
自动发送	选择共享面板上的 自动发送 以自动发送手写笔记至指定的云目的地。

故障排除

我的 SMARTPEN 和设备未自动连接


请按照以下步骤重新连接至设备：

1. 关闭 Smartpen。
2. 双击移动设备上的**主页**按钮，并向上滑动 Livescribe+ 以将其关闭。
3. 再次打开 Smartpen。
4. 重新启动 Livescribe+ 应用程序。如果 Smartpen 仍连接失败，您可能需要再次手动将 Smartpen 与设备配对：
 - a. 将 Smartpen 调至配对模式：点击笔记本封面内页上的**设备配对**图标。
 - b. 在 Livescribe+ 侧菜单中，在**设置**下，点击**连接至 Smartpen**。
 - c. 如果 Livescribe+ 找到 Smartpen 并询问您是否想要与其配对，请点击**配对**。



我的新笔记浮在旧笔记的顶层

您可能刚开始使用类型与旧笔记本完全相同的新笔记本。若要解决此问题，您需要将旧笔记本存档。存档后，您仍可以访问该笔记本。

1. 请确保 Smartpen 已经开启并且已连接至设备。
2. 点击 .
3. 点击**笔记本标题**。
4. 点击并按住想要存档的笔记本的封面。
5. 点击**存档**。

我无法将照片添加至源

请确保 Livescribe+ 具有访问照片的权限。

1. 按下**主页**。
2. 点击**设置**。
3. 点击**隐私**。
4. 点击**照片**。
5. 将 Livescribe+ 切换到 I（绿色）位置。

我无法录制 PENCAST

请确保 Livescribe+ 具有访问设备麦克风的权限。

1. 按下主页。
2. 点击设置。
3. 点击隐私。
4. 点击麦克风。
5. 将 Livescribe+ 切换到 I（绿色）位置。

我无法从源添加提醒

请确保 Livescribe+ 具有访问设备 “提醒” 应用程序的权限。

1. 按下主页。
2. 点击设置。
3. 点击隐私。
4. 点击提醒。
5. 将 Livescribe+ 切换到 I（绿色）位置。



版权所有 © 2014, **Livescribe, Inc.** 保留所有权利。

Livescribe 是 Livescribe Inc. 的商标（联系地址：Oakland, California 94621）。
Apple, iPhone, iPad, iPod touch 及 iTunes 为 Apple Inc. 的商标。App Store 为 Apple Inc. 的服务商标。所有其它商标为其各自拥有者的财产。

P/N:212-00031-006-AA